

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti pro dodavatele <b>VEŘEJNÉ (V)</b>	Datum účinnosti revize: 1.7.2024
---	--	--

## **PRAVIDLA INFORMAČNÍ A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO DODAVATELE (PIKYB)**

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti pro dodavatele <b>VEŘEJNÉ (V)</b>	Datum účinnosti revize: 1.7.2024
---	--	--

## **Obsah:**

Obsah: .....	2
1 Základní pojmy a zkratky .....	3
2 Úvodní ustanovení .....	4
3 Pravidla pro zhotovitele .....	4
3.1 Fyzická bezpečnost – pohyb v areálu OBJEDNATELE .....	4
3.2 Řízení do přístupu do sítě .....	4
3.3 Politika HESEL .....	5
3.4 Požadavky na zařízení připojovaná do sítě OBJEDNATELE .....	5
3.5 Instalace SW .....	6
3.6 Výměnná paměťová média .....	6
3.7 Zakázané činnosti .....	6
3.8 Hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů .....	7
3.9 Monitoring činností .....	7
3.10 Klasifikace a pravidla nakládání s informacemi .....	7

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti pro dodavatele <b>VEŘEJNÉ (V)</b>	Datum účinnosti revize: 1.7.2024
---	--	--

## 1 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

<b>SMLOUVA</b>	Smlouva o dílo/Kupní smlouva/Rámcová smlouva o poskytování služeb jejíž přílohou je tento dokument.
<b>SYSTÉM</b>	Služby/dodávky specifikované v Předmětu DÍLA SMLOUVY jejich přílohách.
<b>OBJEDNATEL</b>	Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP), EOP Distribuce, a.s. (DTO)
<b>Informační bezpečnost</b>	Ochrana informací a informačních systémů před neoprávněným přístupem, užíváním, odhalením, rušením, změnou, inspekcí, záznamem nebo zničením s cílem zabezpečit jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.
<b>Kybernetická bezpečnost</b>	Ochrana systémů, sítí a dat v digitálním prostoru před útoky, poškozením nebo neoprávněným přístupem. Zahrnuje implementaci technologií, postupů a strategií na ochranu elektronických informací a infrastruktury.
<b>Prostředky OBJEDNATELE</b>	Hmotné i nehmotné věci ve vlastnictví nebo nájmu OBJEDNATELE, které jsou nezbytné k plnění předmětu smlouvy.
<b>Prostředí OBJEDNATELE</b>	Fyzický perimetr určený ohraničením fyzického prostoru v nájmu nebo majetku OBJEDNATELE anebo logický perimetr definovaný hraničními prvky informačního/komunikačního systému ve správě nebo majetku OBJEDNATELE.
<b>Prostředky ZHOTOVITELE</b>	Hmotné i nehmotné věci ve vlastnictví nebo nájmu ZHOTOVITELE, které jsou nezbytné k plnění předmětu smlouvy.
<b>Prostředí ZHOTOVITELE</b>	Fyzický perimetr určený ohraničením fyzického prostoru v nájmu nebo majetku ZHOTOVITELE anebo logický perimetr definovaný hraničními prvky informačního/komunikačního systému ve správě nebo majetku ZHOTOVITELE.
<b>VoKB</b>	Vyhláška č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) ve znění pozdějších předpisů.
<b>ZoKB</b>	Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.
<b>Osobní údaje</b>	Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby).
<b>Zpracování osobních údajů</b>	Jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti pro dodavatele <b>VEŘEJNÉ (V)</b>	Datum účinnosti revize: 1.7.2024
---	--	--

## **2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen „EOP“) jsou správcem a provozovatelem informačního a komunikačního systému kritické informační infrastruktury dle § 3 písm. c) a d), příp. f) a g) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZoKB“).

## **3 PRAVIDLA PRO ZHOTOVITELE**

Pracovník ZHOTOVITELE prohlašuje, že byl prokazatelně seznámen s podmínkami a náležitostmi Smlouvy, na základě, které bude provádět pracovní činnost pro EOP. Tyto podmínky se zavazuje dodržovat a dále je povinen dodržovat níže uvedená pravidla, která se vztahují na práci:

- v prostředí OBJEDNATELE s prostředky ZHOTOVITELE;
- v prostředí OBJEDNATELE s prostředky OBJEDNATELE;
- mimo prostředí OBJEDNATELE s prostředky OBJEDNATELE.

Při veškeré činnosti musí pracovník ZHOTOVITELE dodržovat předepsané a doporučené pracovní postupy a metody, aby nedošlo k narušení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací.

Případné výjimky z pravidel uvedených v tomto dokumentu musí být schváleny odpovědnou osobou OBJEDNATELE a musí být na straně ZHOTOVITELE evidovány

### **3.1 Fyzická bezpečnost – pohyb v areálu OBJEDNATELE**

V rámci své činnosti má pracovník ZHOTOVITELE oprávnění vstupovat pouze do prostor, které jsou nezbytné pro vykonávání jeho činnosti.

### **3.2 Řízení do přístupu do sítě**

Přidělení oprávnění přístupu do prostředí OBJEDNATELE pracovníkovi ZHOTOVITELE se řídí principem nezbytného minima a není nárokové.

Pracovník ZHOTOVITELE má zakázáno sdílet autentizační prostředky pro přístup do prostředí OBJEDNATELE s jinými osobami.

Za sdílené autentizační prostředky odpovídá žadající osoba o výjimku na straně ZHOTOVITELE.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti pro dodavatele <b>VEŘEJNÉ (V)</b>	Datum účinnosti revize: 1.7.2024
---	--	--

Přístupová oprávnění budou využívána výhradně k účelům splnění předmětu SMLOUVY. Pokud má pracovník ZHOTOVITELE v rámci plnění DÍLA právo používat privilegovaná oprávnění, musí je využívat jen v přiměřené míře a jen pro dobu nezbytně nutnou pro vykonání činností v souladu s plněním předmětu SMLOUVY. Privilegovaná oprávnění nesmí být využívána pro běžnou práci.

### 3.3 Politika HESEL

Pracovník ZHOTOVITELE musí dodržovat předepsanou politiku hesel:

- délka hesla min. 12 znaků (uživatel) / 17 znaků (administrátor)
- kombinace malé/velké písmeno, číslice, speciální znak (alespoň 3 z uvedených)
- heslo NESMÍ obsahovat:
  - nejčastěji používaná hesla,
  - přihlašovací jméno, e-mail, název systému a obdobně
  - opakované či sekvenční sady (třeba zzzz nebo abc456)
  - jména a/nebo data narození uživatele, jeho přátel či příbuzných;
  - kombinace obsahující aktuální rok, měsíc nebo roční období (např. Summer2018);

Hesla nesmí poznamenána v čitelné formě ať už písemně nebo elektronicky (soubory, mail). Prozrazená hesla musí být okamžitě změněna a jakékoli incidenty s vyzrazením nebo zneužitím přihlašovacích údajů musí být neprodleně ohlášeny příslušnému pracovníkovi OBJEDNATELE.

Pracovník ZHOTOVITELE, kterému je uživatelský účet přidělen, je plně odpovědný za veškeré aktivity provedené tímto účtem v počítačové síti.

### 3.4 Požadavky na zařízení připojovaná do sítě OBJEDNATELE

Připojovat do prostředí OBJEDNATELE (ať místně do LAN nebo vzdáleně přes VPN přístup) lze pouze výslovně schválená zařízení, která musí splňovat:

- Veškerý nainstalovaný SW je legální a splňuje licenční podmínky výrobce
- Operační systém s platnou servisní podporou výrobce (vydávání bezpečnostních update)
- Funkční a pravidelně prováděné automatické aktualizace bezpečnostních záplat veškerého SW (OS, Office, JAVA, SQL, apod...)
- Funkční a pravidelně aktualizovanou antivirovou ochranou se zapnutým rezidentním štítem
- Nastavenou automatickou antivirovou kontrolu po vložení výměnných médií (USB, CD/DVD, apod)
- Funkční personální firewall s nastavením pouze nezbytných pravidel
- Musí být připojeno do sítě OBJEDNATELE na místě, které definuje OBJEDNATELE

Pokud je zařízení pracovníka ZHOTOVITELE připojeno do vnitřní sítě OBJEDNATELE, **NESMÍ** být současně připojeno k internetu (přes WiFi, LTE, mobilní Hotspot apod...).

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti pro dodavatele <b>VEŘEJNÉ (V)</b>	Datum účinnosti revize: 1.7.2024
---	--	--

### 3.5 Instalace SW

Instalovat SW do prostředí OBJEDNATELE je možné pouze po předchozím schválení instalačních postupů ze strany OBJEDNATELE.

### 3.6 Výměnná paměťová média

V prostředí OBJEDNATELE je povoleno používat pouze registrovaná výměnná média (USB flash, externí HDD), která jsou evidovaná a ve správě a nebo majetku OBJEDNATELE. Pokud pracovník ZHOTOVITELE potřebuje pro svou činnost používat výměnná média, bude mu zapůjčeno na nezbytně nutnou dobu odpovědným pracovníkem OBJEDNATELE. Na přiděleném paměťovém médiu mohou být uloženy pouze informace a data bezprostředně související s předmětem Díla, které ZHOTOVITEL vykonává pro OBJEDNATELE.

Data mohou na paměťovém médiu uložena pouze po nezbytně nutnou dobu (např. přenos dat mezi různými systémy), Výměnitelné paměťové médium nesmí být v žádném případě používána pro zálohování dat a informací.

Na výměnných paměťových médiích nesmí být ukládány informace kategorie DŮVĚRNÉ a TAJNÉ.

### 3.7 Zakázané činnosti

Pracovníkům ZHOTOVITELE je zakázáno:

- bez předchozí domluvy s odpovědným pracovníkem EOP provádět jakékoliv činnosti na prvcích komunikační sítě OBJEDNATELE (switche, kabeláže).
- ukládat nebo sdílet data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno OBJEDNATELE;
- stahoval, sdílet/šířit, ukládat ani instalovat datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo s ochranou duševního vlastnictví;
- navštěvovat internetové stránky s eticky nevhodným obsahem;
- šířit spamu a obdobný nevyžádaný obsah.
- pokoušet se o jakýkoliv neautorizovaný přístup

V prostředí OBJEDNATELE je dále zakázáno instalovat nebo používat tyto typy nástrojů, pokud nejsou součástí předmětu plnění:

- Keylogger – software nebo hardware, který neautorizovaně zaznamenává stisky kláves s cílem narušit důvěrnost zadávaných dat a informací.
- Sniffer – software nebo hardware umožňující odposlouchávání síťového provozu.
- Analyzátor zranitelností (scanner zranitelností) – softwarový nebo hardwarový nástroj umožňující vyhledávání zranitelností systémů ICT/ICS, detekování dostupných síťových služeb a portů, běžících procesů, běžících aplikací a jejich verzí apod.
- Backdoor – skrytý softwarový nebo hardwarový nástroj, který umožňuje obejít schválených autentizačních procedur, instalovaný s cílem budoucího snadnějšího a neautorizovaného přístupu do systému ICT/ICS.
- Malware a jiný škodlivý software, který narušuje, obchází či jinak omezuje bezpečnostní opatření v prostředí Objednatele;
- Obdobné rizikové nástroje, který mají za cíl nelegální ovládnutí, narušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity nebo neautorizované či nelegální získání dat a informací.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti pro dodavatele <b>VEŘEJNÉ (V)</b>	Datum účinnosti revize: 1.7.2024
---	--	--

### • 3.8 Hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů

ZHOTOVITEL musí bez prodlení hlásit odpovědným pracovníkům OBJEDNATELE všechna podezření na kybernetické bezpečnostní události a incidenty a spolupracovat na jejich řešení poskytnutím nezbytné součinnosti a informací/dat.

**Kybernetickou bezpečnostní událostí** je událost, která **může způsobit narušení** bezpečnosti informací v informačních systémech, nebo narušení bezpečnosti služeb, anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací (tedy KB událost, která má potenciál být KB incidentem).

**Kybernetickým bezpečnostním incidentem** je **narušení** bezpečnosti informací v informačních systémech, nebo narušení bezpečnosti služeb, anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické bezpečnostní události, tedy v zásadě každé narušení zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dat a narušení dostupnosti nebo interoperability služeb a integrity sítí (tedy KB událost, u které bylo ověřeno, že jde o reálné/skutečné narušení).

### 3.9 Monitoring činností

Přístup a aktivity pracovníků ZHOTOVITELE k aktivům a infrastruktuře OBJEDNATELE jsou nepřetržitě zaznamenávány, monitorovány a vyhodnocovány. Pracovník ZHOTOVITELE bere na vědomí, že v případě podezření na závadné nebo nestandardní chování může být příslušný účet zablokován a případně mohou být aktivovány postupy pro zvládání bezpečnostních incidentů.

### 3.10 Klasifikace a pravidla nakládání s informacemi

Pracovník musí dodržovat pravidla nakládání s informací dle jejich klasifikace. Pravidla jsou uvedena v dokumentu „*Pravidla klasifikace, označování a ochrany informací EOP/DTO*“ dostupným na [www.eop.cz](http://www.eop.cz)

Pokud není uvedeno jinak, veškeré informace obdržené od OBJEDNATELE se pokládají za **INTERNÍ**.